
GUIA DE INSTALACIÓN MYSQL FOR WINDOWS

1. Descarga

Accedemos al enlace para descargar el instalador necesario en https://www.mysgl.com/downloads/

Bajamos hasta encontrar las comunity downloads, ya que son sus versiones gratuitas.




Bajamos hasta la opción de instalador para windows.

- MySQL Yum Repository
- MySQL APT Repository
- MySQL SUSE Repository
- MySQL Community Server
- MySQL NDB Cluster
- MySQL Router
- MySQL Shell
- MySQL Operator
- MySQL NDB Operator
- MySQL Workbench

MySQL Installer for Windows

Seleccionamos la versión mas reciente para windows, y el instalador más pesado, ya que el otro esta pensado como una interfaz web mas ligera.




2. Instalación


Una vez descargado el instalador lo ejecutamos para acceder al asistente de instalación.

2.1. Tipo de instalación

Seleccionamos la instalación que mejor se adapte a nosotros. En nuestro caso la completa, ya que como administradores necesitamos el servicio servidor y las herramientas de cliente, además esta instalación trae documentación y ejemplos que nos resultaran utiles a la hora de usar el gestor.




Ejecutaremos la descarga e instalación de todos los componentes de la instalación completa. En concreto lo más importante son el server, el workbench y la shell, ya que son las herramientas que mas usaremos y criticas para el buen funcionamiento del servicio.




2.2. Configuración de la instalación

Pasaremos a configurar la instalación con los parametros que consideremos necesarios.




Seleccionaremos la cpnfiguración de equipo de desarrollo, pensada para que nuestro equipo funcione como servidor y cliente simultaneamente. Mantendremos la conexión por protocolo TCP/IP a traves dle puerto 3306, que es el reservado para bases de datos SQL.




2.3. Autenticación

Para la autenticación seleccionaremos la encriptación, en nuestro caso no es necesaria ya que no vamos a almacenar datos criticos, pero en usos reales es practicamente imprescindible proteger las contraseñas con un cifrado moderno.



Para nuestro facilidad de uso usaremos la contraseña 1234 para el usuario root, aunque no es recomendable ya que seria facil para cualquier usuario obtener máximos privilegios sobre nuestro sistema gestor. No añadiremos más usuarios ya que el uso sera personal, pero es un momento adecuado para hacerlo si ya tenemos definido un esquema de usuarios y permisos para nuestra organización, aunque se podra hacer más adelante.




2.4. Configuración del servicio

Ahora pasaremos a configurar el servicio que MySQL ejecuta en segundo plano.


Configuraremos MySQL como un servicio de Windows, y seleccionaremos que se inicie al arrancar el equipo, de esta manera no tendremos que iniciarlo manualmente cada vez que queramos trabajar con el.

El servicio correra bajo un usuario estandar del sistema operativo, lo cual minimizara fallos por cuestiones de seguridad y permisos en nuestro caso.




2.5. Ruta de instalación y permisos


A continuación podremos ver la ruta en la que se instalara el servir y se guardaran sus datos y configuraciones. Además dejaremos que el instalador actualice los permisos del directorio para que el servicio pueda tener control total, ademas del grupo ADMINISTRADORES, de manera que nuevamente no haya futuros problemas relacionados con la gestión de permisos.




2.6. Configuración de MySQL Router


Hecho todo esto aplicaremos la configuración elegida hasta ahora y pasaremos a finalizar la instalasción del router y comprobar la conexión al server.








En este punto configurariamos el servicio de enrutamiento en caso de querer conectar MySQL con otras aplicaciones como InnoDB. Para nuestro caso aplicaremos la configuración por defecto, pero cabe destacar que se podria modificar el nombre de host y los puertos a traves de los cuales se realizarian las conexiones.




2.7. Finalización de la instalación


Por ultimo queda configurar la documentación y ejemplos, que no son críticos, pero si muy utiles para probar consultas y sentencias DML y DDL en un entorno de pruebas seguro y ligero.



Comprobamos que nos podamos conectar al servidor con los credenciales que antes hemos provisto y procedemos a los ultimos pasos de la instalación.




Ejecutamos la comprobación final de que la instalación ha sido exitosa y no queda ningun



Next >


Cancel

La instalación ha finalizado de manera exitosa, ya solo queda iniciar el workbench para terminar de comprobarlo y poder trabajar con MySQL.




3. Comprobación

Como podemos comprobar, al iniciar el workbench nos aparece una conexión a traves del puerto 3306 a localhost, nuestro equipo.



La seleccionamos e introducimos los credenciales de root para poder empezar a trabajar.



Como vemos el login ha sido exitoso y ya podriamos empezar a trabajar con las bases de datos que MySQL nos proporciona como ejemplo, asi como empezar a crear nuestras propias bases de datos.

